


Anleitung Mailbox Leitfaden Version 1.1

Mailbox einrichten

1. Durch Anwahl der Nummer **5302** gelangt man automatisch in die Menüführung der eigenen Mailbox.
2. Beim ersten Aufruf der Mailbox wird man aufgefordert eine PIN einzugeben, welche in diesem Fall zunächst die **0000** ist. Nach Eingabe dieser PIN werden Sie dann aufgefordert eine eigene PIN einzugeben und mit **#** zu bestätigen bzw. speichern, um die Mailbox vor ungewollten Zugriffen zu schützen. *Sollten Sie die PIN bereits geändert haben verwenden Sie hier direkt die von Ihnen eingerichtet PIN, um die Einstellungen ihrer Mailbox zu ändern. Sollten Sie die PIN **3 Mal** falsch eingeben so wird das Gespräch beendet.*
3. An dieser Stelle werden Sie zunächst aufgefordert ihren Namen einzusprechen, welcher bei Eingang eines Anrufs auf ihre Mailbox benutzt wird. Dies lässt sich im Nachgang auch noch umstellen bzw. Ändern.
4. Ist dies geschehen befinden Sie sich im Menü der Mailbox. Dort kann man nun über die **Taste 8** die Beantwortungsoptionen ändern.
5. Um die Mailbox korrekt in Betrieb zu nehmen muss eine Rufumleitung auf die **5300** eingerichtet werden. Ist diese nicht eingerichtet so werden die eingehenden Anrufe nicht auf die Mailbox weitergeleitet.

Optimal Einstellung:



Beispiele:

Individuelle Ansage einrichten/ändern

8 – Beantwortungsoptionen → **1** – Ansage einstellen → **3** – Alternative Ansage aktivieren (nur bei Erstzugriff) → **1** – Alternative Ansage ändern → **1** – Ansage ändern → **1** – Neu aufnehmen → ***** – Aufnahme stoppen → **#** – Aufnahmen beenden und Ansage aktivieren

Namensansage aktivieren (Sie sind verbunden mit der Mailbox von...)

8 – Beantwortungsoptionen → **4** – Eigenen Namen aufnehmen → **1** – Ändern

Aktuelle Ansage anhören

8 – Beantwortungsoptionen → **8** – Heutige Ansage

